

Comp-Sys Informatik AG  
Glutz-Blotzheim-Strasse 1  
4500 Solothurn  
032 653 70 77

## Einstellungen / Anpassungen der Wolke11

Diese Kurzanleitung soll als mögliche Lösung dienen. Es kann sein, dass individuell auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnitten sich andere Ansätze besser eignen.

Die Angaben in dieser Kurzanleitung verstehen sich ohne Gewähr der Comp-Sys Informatik AG und der Einsatz dieses Dokuments geschieht auf eigene Verantwortung.

## Inhalt

<b>RDP Client.....</b>	<b>3</b>
Allgemein .....	3
Anzeige .....	3
Lokale Ressourcen .....	4
Leistung .....	4
Drucker im RDP Client .....	4
<b>Passwort aendern .....</b>	<b>5</b>
<b>Drucker auf der Wolke11 .....</b>	<b>5</b>
<b>Programme und Installationen .....</b>	<b>5</b>
<b>Vorgaengerversionen .....</b>	<b>6</b>

## RDP Client


Um bereits gespeicherte Verknuepfungen zur Wolke11 anzupassen, koennen diese mit Rechtsklick angewaehlt und ueber  bearbeiten  angepasst werden.

Ueber eine Remotedesktopverbindung kann eine Verbindung zur Wolke11 hergestellt werden. Diese Verbindung oder das Verbindungsfenster koennen Sie benutzerdefiniert anpassen.




Um dies zu tun muessen Sie zuerst den RDP Client oeffnen. Dies ist ueber die Windows Suchfunktion, welche sich unten links in Ihrer Taskleiste befindet moeglich.


Mit dem Suchbegriff  Remote  wird die Remotedesktopverbindung angezeigt. Waehlen Sie diese an und oeffnen Sie den Client. Sobald sich der Client geoeffnet hat, koennen Sie  Optionen einblenden  waehlen um alle Einstellungsoptionen zu sehen.



### Allgemein



Im Allgemeinen Einstellungsfenster ist es Ihnen moeglich die Anmeldedaten zu aendern. Sie koennen eine Remotedesktopverbindung auch speichern und diese z.B. auf ihren Desktop ziehen. Danach koennen Sie diese durch einen einfachen Doppelklick mit all ihren Einstellungen oeffnen.



### Anzeige

Im Anzeige Einstellungsfenster koennen Sie die Groesse der Remotedesktopverbindung anpassen.

Damit diese auf Vollbild angezeigt wird, muss der Regler nach ganz rechts gezogen werden. Wenn Sie mehrere Bildschirme besitzen und alle Bildschirme auf der Wolke11 benuetzen moechten, muessen Sie im Feld direkt untenan ein Haken setzen.



Weiter unten ist es Ihnen moeglich den Farbton auf ihrer Verbindung anzupassen dies ist aber nicht noetig und sollte auf hoechster Einstellung belassen werden.

Wenn Sie den Verbindungsbalken, welcher bei einer Remotedesktopverbindung angezeigt wird, ausblenden moechten waehlen sie das unterste Feld ab.  Verbindungsleiste bei Vollbild anzeigen

## Lokale Ressourcen

Allgemein Anzeige Lokale Ressourcen Leistung Erweitert

Im Lokale Ressourcen Einstellungsfenster ist Ihnen moeglich Sound / Aufnahme Einstellungen zu taetigen. Ebenfalls koennen Sie einstellen wie ihre Tastatur gebraucht wird oder welche zusaetzlichen Geraete / Funktionen sie auf der Remotedesktopverbindung verwenden moechten.

Es ist Ihnen Beispielsweise moeglich, Laufwerke von ihrem lokalen Geraet auf der RDP Verbindung zu gebrauchen. Dies machen Sie indem Sie das Fenster Weitere anwaehlen.

Weitere...

Nun koennen Sie beim Feld Laufwerke das kleine  Zeichen anklicken und alle Laufwerke anwaehlen welche Sie ueber ihre Verbindung auch verwenden moechten.

Laufwerke  
 System (C:)  
 USB-Laufwerk (E:)

## Leistung

Allgemein Anzeige Lokale Ressourcen Leistung Erweitert

Im Leistung Einstellungsfenster kann die Uebertragungsrate eingestellt werden. Es wird empfohlen diese auf  Verbindungsqualitaet automatisch erkennen  zu lassen.

Mit einem Haken im untersten anwaehlbaren Fenster wird die Verbindung automatisch wiederhergestellt, falls diese getrennt wird.


## Drucker im RDP Client

Es ist moeglich lokale Drucker ueber den RDP Client mit auf eine Remotedesktopverbindung einbeziehen oder diese ausschliessen.

Um diese Einstellung vorzunehmen, muessen Sie zuerst den RDP Client oeffnen. Wie dies funktioniert, finden Sie unter [RDP Client](#)

Sobald Sie den RDP Client geoeffnet haben koennen Sie die Registerspalte Lokale Ressourcen oeffnen. Im unteren Bereich der Lokalen Ressourcen Spalte finden Sie ein Auswahlfeld fuer Drucker.

Ist dieses Auswahlfeld aktiv werden ihre Lokalen Drucker auf die RDP Verbindung mit einbezogen.



Ist dieses Auswahlfeld inaktiv werden ihre Lokalen Drucker nicht auf die RDP Verbindung mit einbezogen.

Wir bitten Sie zu diesem Feature auch den Abschnitt [Drucker auf der Wolke](#) zu lesen.

## Passwort aendern

Das Passwort kann auf der Wolke11 von Benutzer selbst geaendert werden. Wie dies funktioniert wird folgend beschrieben.

Mit der Tastenkombination ( Ctrl + Alt + End ) kann ein Navigationsmenu geoeffnet werden.

In diesem Menu steht die Funktion Kennwort aendernzur Verfuegung.

Wird diese angewaehlt, so kann im neuen Fenster zuerst das alte Passwort angegeben werden. In den unteren beiden Feldern muss danach zwei Mal das neue gewuenschte Passwort angegeben werden.

Mit betaeetigen der Enter Taste oder einem Klick auf den Pfeil im untersten Feld, wird die Anpassung bestaetigt.

## Drucker auf der Wolke11

Drucker, welche bei der Comp-Sys bereits bei Migration/Beduerfnisaufnahme angegeben wurden, sollten bereits auf der Wolke11 installiert und eingerichtet sein.

Wenn dem nicht so ist oder ein neuer Drucker auf der Wolke gebraucht wird, wenden Sie sich bitte an den Comp-Sys Support fuer eine saubere Einrichtung auf ihrer Wolke11. Saemtliche Drucker, welche auch von anderen Mitarbeitenden verwendet werden koennen, sollten vom Comp-Sys Team auf der Wolke11 installiert werden.

Wir bitten Sie lokale Drucker ueber den RDP Client nicht mit einzubeziehen, wenn diese auch von anderen Mitarbeitenden verwendet werden. Dies kann zu Fehlern fuehren, ihr Druckauftrag macht einen langen Umweg und die Leistung ihres Druckers wird beeintraehtigt. Einstellungen und Konfiguration sind nicht synchron und es kann ebenfalls zu Druckfehlern und schlechtem Schriftbild fuehren.

Falls Sie beispielsweise einmal von zu Hause aus auf die Wolke11 zugreifen und Ihren privaten Drucker verwenden moechten, koennen Sie dies gerne tun. Die oben angesprochenen Probleme koennen jedoch auftreten und es kann kein perfekter Druck garantiert werden. In diesem Fall wird das Mitverbinden per RDP angewandt.

Das Mitverbinden von Druckern wird unter Drucker im RDP Clienterklaert und aufgezeigt.

## Programme und Installationen

Bei Programmen und anderen Installationen auf der Wolke11 bitten wir Sie dies nicht selbst zu tun. Bitte wenden Sie sich fuer solche Installationen ans Comp-Sys Team. Dies tun Sie am besten ueber den Comp-Sys Telefon Support.

Explizit bitten wir Sie Dropboxwenn moeglich auf der Wolke11 zu vermeiden, da diese sehr schnell Probleme im System ausloesen kann und ungewuenschte Datenablagerungen verursacht. Ist Dropbox wirklich notwendig, bitten wir Sie um Absprache mit einem Comp-Sys Techniker.

Allenfalls bietet Ihnen die Comp-Sys Informatik AG mit drive11eine eigene Loesung.

Weitere Informationen finden Sie unter: <https://comp-sys.ch/cloud-loesungen/drive11-datenaustausch/>

## Vorgaengerversionen

Auf der Wolke ist es Ihnen moeglich aeltere Versionen von abgespeicherten Dokumenten wieder zu oeffnen und diese zurueckzusetzen. Dies koennen Sie bei einem beliebigen Dokument oder ganzen Ordner tun.

Oeffnen Sie den Windows-Explorer und gehen Sie zum von ihnen gewuenschten Ziel, welches Sie zuruecksetzen moechten.



Waehlen Sie dieses an und rechtsklicken Sie es. Es oeffnet sich Ihnen eine Optionsleiste, in welcher Sie die Funktion  Vorgaengerversionen wiederherstellen  vorfinden. Waehlen Sie diese Funktion aus. Nun werden Ihnen alle vorhandenen Vorgaengerversionen angezeigt. Sie koennen nun eine Version auswaehlen und diese unten rechts im Fenster oeffnen oder als eigene Datei im Ordner Wiederherstellen.

